

[深圳] 电话: 0755-26456333/2288 传真: 0755-86036588 商务: 0755-86036328/86036447/26650933


[苏州] 电话: 0512-69001690 传真: 0512-62990144/145 商务: 0512-62990160/61/62/63/64 [北京] 电话: 010-58819930 传真: 010-58819932 商务: 010-58819930转:101/102/103

MT8000/6000 系列 HMI U 盘/SD 卡/CF 卡下载程序操作步骤

MT8000/6000可以通过U盘/SD卡/CF卡下载画面程序到机器。以下以U盘下载为例说明操作步骤。

首先创建U盘下载资料:

1、建议在U盘中创建一个文件夹,如USB Project:



- 2、创建U盘下载资料:
- 2.1 在EB8000中创建:
- a、点击"工具"下拉菜单一"建立使用在U盘与CF卡所需的下载资料",弹出"建立使用在U 盘与CF卡所需的下载资料"窗口;



电话: 0755-26456333/2288 传真: 0755-86036588 商务: 0755-86036328/86036447/26650933


[苏州] 电话: 0512-69001690 传真: 0512-62990144/145 商务: 0512-62990160/61/62/63/64

[北京] 电话: 010-58819930 传真: 010-58819932 商务: 010-58819930转:101/102/103



b、点击浏览按钮,找到U盘\USB Project文件夹,点击确定。







[深圳] 电话: 0755-26456333/2288 传真: 0755-86036588 商务: 0755-86036328/86036447/26650933 商务

[苏州] 电话: 0512-69001690 传真: 0512-62990144/145 商务: 0512-62990160/61/62/63/64 [北京] 电话: 010-58819930 传真: 010-58819932 商务: 010-58819930转:101/102/103

c、则返回到"建立使用在U盘与CF卡所需的下载资料"窗口,目录指向I:\USB Project;点击"建立",当弹出"创建成功"窗口后,则下载资料已创建完毕;



注:以上方式是创建EB8000当前打开的工程至U盘。

- 2.2 通过Project Manager窗口创建
- a、在Project Manager窗口中,点击"建立储存在CF卡与U盘中的下载资料"按钮:






[深圳] 电话: 0755-26456333/2288 传真: 0755-86036588 商务: 0755-86036328/86036447/26650933

[苏州] 电话: 0512-69001690 传真: 0512-62990144/145 商务: 0512-62990160/61/62/63/64 [北京] 电话: 010-58819930 传真: 010-58819932 商务: 010-58819930转:101/102/103

b、弹出"建立下载资料"窗口,点击浏览选择存储下载资料位置:



c、点击工程文件-浏览按钮,选择工程:





[深圳] 电话: 0755-26456333/2288 传真: 0755-86036588 商务: 0755-86036328/86036447/26650933

[苏州] 电话: 0512-69001690 传真: 0512-62990144/145 商务: 0512-62990160/61/62/63/64 [北京] 电话: 010-58819930 传真: 010-58819932 商务: 010-58819930转:101/102/103


d、选择一个工程,点击"打开",返回到"建立下载资料"窗口:



e、点击"建立",下载资料创建成功;

注: 以上方式是创建编译后(*.xob)的任何工程至U盘。

3、将U盘插入机器,等待几秒钟后,弹出Download/Upload窗口,点击Download 按钮,弹出输入密码窗口;






[深圳] 电话: 0755-26456333/2288 传真: 0755-86036588 商务: 0755-86036328/86036447/26650933 [苏州] 电话: 0512-69001690 传真: 0512-62990144/145 商务: 0512-62990160/61/62/63/64 [北京] 电话: 010-58819930 传真: 010-58819932 商务: 010-58819930转:101/102/103

4、输入密码, 初始密码为: 111111;



5、密码输入正确后,点击"OK",弹出"Pick a Directory"窗口;展开usbdisk,将蓝色横条定位在USB Project (即在U盘中创建的文件夹)位置,且只能定位在该位置,不可选择history或mt8000;





[深圳] 电话: 0755-26456333/2288 传真: 0755-86036588 商务: 0755-86036328/86036447/26650933

[苏州] 电话: 0512-69001690 传真: 0512-62990144/145 商务: 0512-62990160/61/62/63/64

[北京] 电话: 010-58819930 传真: 010-58819932 商务: 010-58819930转:101/102/103

5、点击"OK"按钮,开始下载,



6、下载完成后,开始运行后如下图所示:

